


Как обновить AUTO-i 700


1. Пожалуйста, вставьте USB кабель в порт USB-B.





2. Нажмите кнопку DOWNLOAD.





3. На экране появится следующее:



4. Сохраните файл с обновлением в папку «Update» в AUTO-i 700. После сохранения, отсоедините USB кабель от сканера.




이름	수정한 날짜	유형
Info	2014-10-15 오후...	파일 폴더
INI	2014-08-25 오후...	파일 폴더
Log	2014-08-25 오후...	파일 폴더
SaveData	2014-08-25 오후...	파일 폴더
Update	2014-08-25 오후...	파일 폴더
VProRecovery	2014-09-01 오전...	파일 폴더



5. Обновление начнется автоматически после отсоединения USB кабеля. Пожалуйста, подождите пока обновление полностью не завершится.



6. После окончания обновления, нажмите кнопку «Exit».



7. Пожалуйста, проверьте информацию о системе после обновления.

